

TMS ERP 資利庫內部 IP 設定方法

步驟一、請於工作列右下角的圖示中,找到網記網路存取的選單並按下開啟網路和共用中心



步驟二、點擊區域連線選項

	grouping addisored addisored	S . 3 . 0		
	空制台項目 ▶ 網路和共用中心	<ul> <li>✓ 4 搜尋控制台</li> </ul>	٩	
控制台首頁	檢視您基本的網路資訊並設定連線		•	
變更介面卡設定	i 📃 👰 🎱	檢視完整網路圖		
變更進階共用設定	LOLABA 網路 2 網際網路 (這部電腦)			
	檢視作用中的網路	連線或中斷連線		
	網路 2 存取類型: 網際網路 工作場所網路 建線: ♀ 互应速度			
	變更網路設定			
	設定新的連線或網路 設定無線、寬頻、撥號、臨機操作或 VPN 連線;或設定路由器或存取點。			
	連線到網路 連線或重新連線到無線、有線、撥號或 VPN 網路連線。			
	遵權家用群組和共用權項 存取位於其他網路電腦的檔案和印表機,或模更共用設定。			
請參閱	疑難排解問題     診斷與修復網路問題,或取得疑難排解資訊。			
HomeGroup				
Windows 防火牆				
網際網路繼項				

## 步驟三、點選詳細資料

🖗 區域連線 狀態	X
一般	
IPv4 連線能力:	網際網路
IPv6 連線能力:	無網際網路存取
媒體狀態:	已啟用
連線時間:	5 天 04:04:02
速度:	1.0 Gbps
詳細資料低入	
活動 ———	
	已傳送 — 🖳 — 已收到
位元組:	485,398,991 7,438,020,570
<u> </u>	傍用(D) 診斷(G)
	[關閉(C)

步驟四、記住 192.168 開頭的 IPv4 位址

網路連線詳細資料					
	網路連線詳細資料(D):				
	内容	值			
	連線特定 DNS 尾碼 描述 <mark>實體</mark> 位址 DHCP 已啟用	Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit 60-A4-4C-33-11-9B 쟘			
	IPv4 位址	192.168.1.76			
	│ IP∨4 子網路遮罩 │ IP∨4 位址	255.255.255.0 🔊	=		
	IP∨4 子網路遮罩	255.255.255.0			
	IP∨4 預設閘道	192.168.1.254			
	IP∨4 DNS 伺服器	8.8.8.8 192.95.192.1			
	IP∨4 WINS 伺服器				
	NetBIOS over Topip 🖯	是			
	│連結-本機 IPv6 位址 │IPv6 預設開道	fe80::1909:f5c2:5901:ac00%11			
	IPv6 DNS 伺服器		Ŧ		
	<	4			

步驟五、將此 IP 位置填入 TMS 設定資料庫的位置中的伺服位置(如有設定防火牆,請加上逗號 和防火牆設定的 PORT (例:1433))

↓請輸入一個好記的名稱例如 TMS 以供顯示用				
顯示名稱 [TMSDemo1				
↓請輸入貴公司 SQL 伺服器名稱或 SQL 伺服器 IP位址				
伺服位址 211.75.71.76,21433 I				
↓請輸入 SQL 伺服器登入的 ID				
試通帳號 [TMSDemo SQL連通的帳號(ID)				
↓請輸入 SQL 伺服器登入 ID 的密碼				
試通密碼 ▼*** 請先到SQL設定好密碼				
↓請輸入網路連線錯誤時等待的時間一般是 15 秒				
試通逾時 10				
↓請輸入欲使用的資料庫名稱				
資料庫 [TMSDemo1				