


資料庫內部 IP 設定方式

步驟一、請於**安裝 TMS 資料庫的伺服器**的桌面工作列右下角的圖示中，找到網際網路存取的選單並按下開啟網路和共用中心




步驟二、點擊區域連線選項




步驟三、點選詳細資料



步驟四、記住伺服器的 IPv4 位址(例如: 192.168.x.x)



步驟五、回到欲設定 TMS 資料庫位址的電腦，開啟“設定資料庫的位置”



步驟六、將步驟四取得的 IP 位置填入伺服器位置

A screenshot of a configuration dialog box for TMS. The dialog contains several input fields and instructions. The '顯示名稱' field contains 'tmsDemo1'. The '伺服器位址' field contains '192.168.1.76'. The '試通帳號' field contains 'tmsdemo'. The '試通密碼' field contains '***'. The '試通逾時' field contains '10'. The '資料庫' field contains 'tmsDemo1'. A red arrow points from the '伺服器位址' field to the '試通逾時' field, with the text 'IP填到這裡' written in red. At the bottom, there are three buttons: '儲存', '放棄', and '試通'.

步驟七、按下試通，確定試通成功後，按下儲存，即可設定完成

P.S.如無法連線，請將伺服器和要連線的電腦的防火牆關閉